



SSL-VPN接続マニュアル (Windows版)





※ 必ずインターネットに接続した環境で操作ください。




項目

1. FortiClientのダウンロード・・・P.1
2. FortiClientのインストール・・・P.2-3
3. FortiClientの設定・・・P.4
4. FortiClientの使い方・・・P.5-6





1. FortiClientのダウンロード

1-1	FortiClientをダウンロードするため以下のURLにアクセスします。 URL https://www.fortinet.com/support/product-downloads	
1-2	「FortiClient VPN」から「Windows」の「DOWNLOAD」をクリックし、インストールファイルをダウンロードします。 ※ ダウンロードは、「FortiClient VPN only」をダウンロードしてください。	

2. FortiClientのインストール		
2-1	ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。	
2-2	「FortiClient VPN Online Installation」の警告メッセージが表示されます。 「はい」をクリックしてください。	
2-3	FortiClientのインストーラがプログラムをダウンロードを開始します。 ダウンロードが終了するまでしばらくお待ちください。	
2-4	ダウンロードが終了するとFortiClientのインストーラが開始されます。 「Yes, I have read and the」にチェックを入れ「Next」をクリックします。	

2-5	「Next」をクリックします。	
2-6	「Install」をクリックします。 プログラムのインストールが開始しますので、終了するまでお待ちください。	
2-7	「Finish」をクリックし、インストールプログラムを終了します。 以上でFortiClientのインストールは、終了です。	




3. FortiClientの設定	
3-1	「スタート」→「プログラム」から「FortiClient VPN」を起動します。
3-2	「I acknowledge that this free software does not come with any product support. I will not contact Fortinet technical support for any issues experienced while using this free software.」にチェックを入れ、「I accept」をクリックします。 ※ チェックを入れないと「I accept」をクリックすることができません。
3-3	「VPN設定」をクリックします。
3-4	各項目を次の通り設定し、「保存」をクリックします。 VPN： SSL-VPN 接続名： （半角英数で自由に設定） 説明： （自由に設定） リモートGW： vpn3.cc.u-ryukyu.ac.jp 以上でFortiClientの設定は、終了です。





4. FortiClientの使い方

※ **FortiClientは、学内LANで利用できません。**

4-1 SSL-VPN接続する。

4-1-1	「スタート」→「プログラム」から「FortiClient VPN」を起動します。	
4-1-2	ユーザ名・パスワードを入力し、「接続」をクリックします。 入力するユーザ名・パスワードは、情報基盤統括センターが発行したユーザID・パスワードです。 （教務情報システムと同じものになります。）	
4-1-3	ウィンドウに「VPN接続済み」と表示されるとSSL-VPN接続は成功です。 学内限定のWebページにアクセスすることができます。 ※ SSL-VPN接続中に「×」ボタンをクリックし、FortiClient VPNを終了してもSSL-VPN接続は終了しません。終了するには、4.2項を行ってください。	

4-2 SSL-VPN接続を終了する。		
4-2-1	「切断」をクリックします。 ログイン画面（4-1-2項参照）になれば、正常に切断されています。	 The screenshot shows the FortiClient VPN application window. At the bottom, there is a button labeled '切断' (Disconnect) which is circled in red. Above it, connection details are displayed: VPN先: u-nyukyu, IPアドレス: 133.113.14.46, ユーザー名, 開始: 00:04:11, 送信バイト: 85.81 KB, 受信バイト: 64.80 KB.
4-3 注意事項		
4-3-1	SSL-VPN接続の同時接続数には、限りがあります。SSL-VPN接続する用件が済んだら接続を切断するようご協力お願いします。 デスクトップに「FortiClient VPN」ウィンドウがない場合、タスクバー右側の「FortiClient」のアイコンをダブルクリックすることで表示することができます。	 The screenshot shows a Windows taskbar with several icons. The FortiClient icon, which is a blue shield with a white 'F', is circled in red. A tooltip is visible over the icon, displaying: 'FortiClient - u-nyukyuに接続 - Sent: 48,67 KB, Recv: 64,80 KB'.