SSL-VPN 接続マニュアル（Mac 版）

※ 必ずインターネットに接続した環境で操作ください。

項目

1. FortiClient のダウンロード

2. FortiClient のインストール

3. FortiClinet の設定

4. FortiClient の使い方

1．FortiClient のダウンロード		
1-1	FortiClient をダウンロードするため以下の URL に アクセスします。 URL https://www.fortinet.com/support/product-downloads	
1-2	「FortiClient VPN」から「MacOS」の「DOWNLOAD」をクリックし、インストール ファイルをダウンロードします。 **※ ダウンロードは、「FortiClient VPN only」 をダウンロードしてください。**	
1-3	「First Name」,「Last Name」「Company」,「Email Address」,「Country/Region」を 入力してください。「Email Address」は、お使いのメールアドレスどれを使用しても構いません。	

2 ．FortiClient のインストール		
2-1	ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。	
2-2	イメージファイルがマウントされ、インストール プログラムが表示されます。 インストールプログラムをダブルクリックします。	
2-3	開くをクリックしてください	
2-4	FortiClient のインストールプログラムがダウン ロードを開始します。 ダウンロードが終了したら、「Install」をクリックします。	

2-5	「FortiClient のインストール」ウィンドウが表示 されます。 「続ける」をクリックします。	
2-6	「使用許諾契約」が表示されます。「続ける」を クリックします。	
2-7	「同意」をクリックします。	

2-8	このコンピュータの全てのユーザ用にインストールを選択し「続ける」をクリックします。	
2-9	「標準インストール」が表示されたら、「インスト ール」をクリックします。	
2-10	指紋認証でインストールすることを許可してください。または、パスワードを使用する場合は、使用している PC のユーザー名とパスワードを入力してください。 (パスワードを使用する場合) 情報基盤統括センターが発行した ユーザ ID・パスワードではありません。	
2-11	画像に載せている二つの項目を許可してください ・ 左側 「許可」をクリックしてください。 ・ 右側「システム設定を開く」をクリックし、FortiTray の項目を許可してください。	

2-12	「インストールが完了しました」と表示されたら、インストールは終了です。 「閉じる」をクリックし、インストールプログラムを終了します。 以上で FortiClient のインストールは、終了です。	

3 ．FortiClinet の設定		
3-1	「アプリケーション」フォルダから 「FortiClient VPN」を起動します。	
3-2	「I acknowledege that this free software dose not come with any product support. I will not contact Fortinet technical support for any issues experienced while using this free software.」にチェックを入れ、「I accept」をク リックします。 ※ チェックを入れないと「I accept」をクリックすることができません。	
3-3	「VPN 設定」をクリックします。	

3-4	各項目を次の通り設定し、「保存」をクリックし ます。 VPN： SSL-VPN 接続名：（半角英数で自由に設定） 説明：（自由に設定） リモート GW： vpn3.cc.u-ryukyu.ac.jp 以上で FortiClient の設定は、終了です。	

4 ．FortiClinet の使い方

※ FortiClient は、学内 LAN で利用できません。

4-1 SSL-VPN 接続する。		
4-1-1	「アプリケーション」フォルダから 「FortiClient VPN」を起動します。	
4-1-2	ユーザ名・パスワードを入力し、「接続」を ク リックします。 入力するユーザ名・パスワードは、情報基盤統括 センターが発行したユーザ ID・パスワードです。（教務情報システムと同じものになります。）	

4-1-3	ウィンドウに「VPN 接続済み」と表示される と SSL-VPN 接続は成功です。 学内限定の Web ページにアクセスすることがで き ます。 ※ SSL-VPN 接続中に左上赤ボタンをクリック し、FortiClient VPN を終了しても SSL-VPN 接続 は終了しません。終了するには、4.2 項を行って ください。	

4-2 SSL-VPN 接続を終了する。		
4-2-1	「切断」をクリックします。 ログイン画面 (4-1-2 項参照) になれば、正常に 切断されています。	
4-3 注意事項		
4-3-1	**SSL-VPN 接続の同時接続数には、限りがありま す。SSL-VPN 接続する用件が済んだら接続を切 断するようご協力お願いします。**	